# Line-by-Line Assembler

COS'E' UN'ISTRUZIONE IN ASSENBLER

da utilizzare sia con la MINIMEMORY e sia con l' Editor ASSEMBLER.

# FORMATO DELLE ISTRUZIONI IN LINGUAGGIO SORGENTE

Un programma sorgente in Assembler è formato da istruzioni in codice che possono contenere direttive di assemblaggio; istruzioni di macchina, pseudo istruzioni commenti.

Ogni linea ( o record ) di istruzioni sorgente consiste in un massimo di 80 caratteri di informazioni inclusi gli spazi. Un record può essere suddiviso in più sezioni di lunghezza varia=bile chiamati campi.

Il CAMPO ETICHETTA (label) è posizionato all'inizio dell'istruzione sorgente e serve come punto di riferimento.

Il CAMPO OP-CODE è il codice operativo un mumero, un nome, o un'abbreviazione) della azione che deve compiere l'istruzione sorgente.

IL CAMPO OPERANDO specifica il valore su cui l'istruzione agi= sce; può essere un numero, una stringa, un indirizzo etc etc.

IL CAMPO COMMENTO è un'area in cui potete aggiungere commenti per migliorare la leggibilità del programma ma esso non influ= enza le operazioni del computer.

Le definizioni di sintassi descrivono la forma richiesta per l'uso dei comandi in relazione ai campi.

LA SEZIONE 4 descrive le procedure di scrittura e definisce i dettagli.

Nelle definizioni sintattiche relative alle istruzioni di mac= china ed alle direttive di assemblaggio vengono usate le seguen= ti convenzioni. ( vedi manuale del TI pag. 31 ) e

- Le parentesi angolari indicano un elemento da voi definito.
- Il simbolo b rappresenta uno o più spazi (o blanks)

La sintassi (cioè la forma richiesta) per l'istruzione sor= gente è la seguente:

[clabel7] b op-code b [commento>] [commento>]

Come indica questa definizione di sintassi, una istruzione sor= gente può avere una etichetta da voi definita. Uno o più spazi separano l'etichetta dall' mp-code. Il generico termine op-code include codici operativi mnemonici, direttive di assemblaggio, e potete dunque inserire uno di questi elementi.



Uno o più spazi separano 1' op-code dall'operando, quando è ri= chiesto un operando. Operandi addizzionali, quando servono, devo= no essere separati da virgole. Uno o più spazi separano l'opern= do o gli operandi dal campo commento. NOTA: Anche se la lunghez= za massima di un record sorgente è 80 caratteri, quando lo lista= te sono stampati solo i primi 60 caratteri di ogni linea.

# CAMPO ETICHETTA

Il Campo Etichetta comincia col 1º carattere del record sorgente e termina al primo spazio seguente. Il campo etichetta è un sim= bolo contenente fino a sei caratteri, il primo dei quali DEVE es= sere alfabetico. Gli altri caratteri possono essere invece alfa= numerici. Una etichetta opzionale è per le istruzioni di macchina e per molte direttive di assemblaggio. Quando l'etichetta è omessa il primo carattere del record DEVE essere uno spazio. Una istruzione SORGENTE formata solo da un CAMPO ETICHETTA è una istruzione valida. Ha l'effetto di assegnare la locazione corren= te all'etichetta. Di solito ciò è equivalente a piazzare l'etichet= ta nel campo etichetta della seguente istruzione di macchina o di= rettiva di assemblaggio.

# CAMPO ISTRUZIONE

- Il campo istruzione comincia dopo lo spazio che chiude il campo etichetta oppure nel primo carattere che non è uno spazio seguente la prima posizione del record'se l'etichetta è omessa. Il campo istruzione termina con uno o più spazi e non può superare il 60° carattere del record sorgente.
- Il campo istruzione contiene un op-code che può essere uno dei seguenti:
- °) codice operativo mnemonico di una istruzione di macchina.
- codice operativo di una direttiva di assemblaggio
- o)simbolo assegnato ad una "extended operation" da una direttiva
- °)codice operativo di una pseudo istruzione.

#### CAMPO OPERANDO

- Il campo operando comincia dopo lo spazio che conclude il campo is= truzione. Non può oltrepassare la 60° posizione del RECORD SORGENTE. Il campo operando può contenere una o più espressioni, variabili, o costanti in accordo a ciò che richiede il particolare op-code. Il campo operando termina con uno o più spazi.
- CAMPO o COMMENTO e linea di COMMENTO comincia dopo lo spazio che chiude il campo operando e può estendersi fino alla fine del record sorgente se necessario. Il campo commento può contenere qual lunque carattere ASCII incluso gli spazi. Unalinea o istruzione di commento consiste in un singolo campo che comincia con un asterisco e continua con qualunque carattere ASCII inclusi gli spazi, in qual lunque ordine.
- Le istruzioni di commento sono stampate nel listato del codice sor= gente ma non hanno altri effetti sull'assemblatore. Una linea com= posta esclusivamente di spazi è considerata una linea di commento.
- A BREVISSIMA SCADENZA DAREMO TUTTE LE INDICAZIONI PER PROCEDERE SU QUESTO MERAVIGLIOSO TERRENO cioè IL LINGUAGGIO MACCHINA. IN PREPA= RAZIONE UN MANUALE IN ITALIANO CHE VERRA' CEDUTO ASSIEME ALLA SSS MINIMEMORY. LAVORIAMO IN 5 PER FARLO. PRONTO SARA' A NATAGF ?

Prima di inserire o staccare il modulo MINI MEMORY, é buona norma spegnere la consolle. Spegnendo la consolle si previene la possibilità della perdita o della modifica della memoria ad accesso diretto (RAM) del modulo.

NOTA; Assicuratevi che il modulo sia privo di elettricità statica prima di inse= rirlo nel computer (vedi "informazioni sul servizio e garanzia" per dettagli sull'elettricità statica).

- I) Inserire il modulo nell'incastro sulla consolle. Poi accendete il computer e attendete che appaia sul video l'intestazione centrale.
- 2) Premete qualsiasi tasto per far apparire il menù di base. In questo menù compaiono 3 opzioni (I) TI BASIC (2) EASY BUG (3) MINI-MEMORY. Se scegliete EASY BUG, il programma EASY BUG di messa apunto( ricerca degli errori o modi= fica ) viene caricato messo in funzionamento e compare sullo schermo il suo menù. Se selezionate MINI-MEMORY, potete scegliere fra 3 opzioni del suo menù (I) TO LOAD AND RUN (2) RUN (3) RE-INIZIALIZE.

LOAD AND RUN carica programmi assemblati in schede o disco nella memoria del modulo e lo esegue. RUN esegue i programmi precedentemente caricati in memoria, chiede il nome del programma da eseguire. RE-INIZIALIZE prepara il modulo a nuovi programmi o dati CANCELLA TUTTA LA MEMORIA DEL MODULO. Quando scegliete questa opzione , lo schermo diventa momentaneamente vuoto poi appare il messaggio MEMORY ALREADY INIZIALIZED, HIT "PROC'D" TO CONFIRM premete "PROC'D" se volete confermare il comando. Reinizializzando si portano a O tutti i riferimenti a programmi esistenti e si prepara a caricare altri programmi o dati. NOTA Premete PROC'D soltanto se volete caricare un nuovo programma e lo spazio in memoria non è sufficente.

#### USO DEL MODULO MINI MEMORY COME ARCHIVIO FILE

Probabilmente le applicazioni più comuni del modulo consistono nella memorizzazione veloce e temporanea di dati, per uso di programmi TI-BASIC.

Dal momento che il modulo conserva i dati nella sua memoria (RAM) anche a consolle spenta può conservare una piccola quantità di dati 4K.

Potete se l'unitò di espansione di memoria è colelgata, aggiungere un nuovo tipo di file, EXPMEM2. Questo file può avere una lunghezza fino a 24Kbytes.

Il modulo MINI MEMORY introduce due nuovi files nel sistema

MINIMEM segmento di 4K RAM di memoria del modulo.

EXPMEM2 segmento di 24 K RAM situato nell'unità di espansione, disponibile solo se l'unità d'espansione è collegata.

# ACCESSO AL FILE

Se volete questi files per la memorizzazione dati insieme a programmi in linguaggio ASSEMBLER dovete prendere certe precauzioni per evitare di distruggere dati o programmi, consultate MIXING per maggiori informazioni su questa procedura.

ATTENZIONE se i dati sono memorizzati nel modulo non si possono usare le possibilità del linguaggio ASSEMBLER.

- -Struttura del file SEQUENTIAL o RELATIVE sequenziali o
- -Modo di memorizzazione dei dati DISPLAY o INTERNAL
- -Lunghezza del record VARIABLE o FIXED variabile o fissa.
- -Modi di funzionamento INPUT OUTPUT UPDATE APPEND.
- -Funzioni BASIC EOF (end of file) fine del file.

A queste descrizioni si devono applicare le seguenti limitazioni:
La lunghezza del record VARIABLE può essere usata solo con file SEQUENTIAL.

Per un file con records VARIABLE, un dato a lunghezza O nel primo record
sarà memorizzato in modo scorretto. Per garantire un appropriato funzionamento
assicuratevi che il primo record non sia una stringa nulla.PPer maggiori in forma=
zioni sul modo di accedere ai file si rimanda a "TRATTAMENTO DEI FILES" sezi=
one guida per l'operatore.

#### FORMAZIONE DI UN FILE

Potete pensare ai files introdotti nel sistema a mezzo del modulo MINI MEMORY come files molto veloci, fuori del programma di memorizzazione proprio come una cassetta o un minidisco. I comandi da usare in TI BASIC sono gli stessi di quelli descritti nella guida ad uso dell'operatore. Per accedere ad un file dovete aprirlo con un comando OPEN elencando la descrizione del file che volete aprire.

OPEN 3: ("MINIMEM? RELATIVE? FIXED? UPDATE? DISPLAY)

I dati possono essere scritti nel file con una PRINT e possono essere letti con un INPUT . L'istruzione RESTORE ricolloca il file al suo record iniziale. Dovete chiudere il file quando non avete più bisogno di accedervi o se volete riaprirlo per stabilire modi diversi (per esempio cambiarlo da OUTPUT a un file di tipo INPUT.

#### FORMAZIONE DI FILES NELL'ESPANSIONE DI MEMORIA

Per formare un file nell'espansione di memoria si richiede la stessa proce= dura descritta per il MODULO MINI MEMORY, con una eccezione. Per garantire che un file sia aperto o chiuso in modo appropriato, ogni frase OPEN deve essere preceduta da una istruzione CALL LOAD che specifichi un indirizzo e un valore, (vedi subprogrammi addizionali TI BASIC per maggiori informazioni sul subprogramma CALL LOAD) l'indirizzo è lo stesso per ambedue le istruzioni CALL LOAD, il valore che segue l'indirizzo dipende dal tipo di file (INTERNAL o DISPLAY) e dalla lunghezza del record (FIXED o VARIABLE).

Per files INTERNAL con records a lunghezza VARIABLE il formato è il seguente CALL LOAD (-24574,24) seguito da OPEN n: ("EXPMEM 2", SEQUENTIAL, VARIABLE32, INTERNAL, OUTPUT

Per file tipo DISPLAY e records a lunghezza VARIABLE il formato è il seguente CALL LOAD(-24574, 16) seguito da OPEN n: "EXPMEM 2", SEQUENTIAL, VARIABLE32, DISPLAY DUTPUT

Per file tipo INTERNAL con records a lunghezza fissa il formato è il seguente CALL LOAD(-24574,8) seguito da OPEN n: "EXPMEM 2", RELATIVE, FIXED, UPDATE, INTERNAL Per file di tipo DISPLAY e records a lunghezza fissa il formato è il seguente CALL LOAD(-24574,0) seguito da GPEN n: "EXPMEM 2", RELATIVE, FIXED, UPDATE, DISPLAY

#### LETTURA E SCRITTURA DI UN FILE

```
Iprogrammi seguenti spiegano la scrittura dei dati nei files MINIMEM e EXPMEM 2
e poi la lettura dei dati. Esempio MINIMEM:
IOO OPEN 5: "MINIMEM", SEQUENTIAL, FIXED, OUTPUT, INTERNAL
IIO INPUT X
120 INPUT Y
130 INPUT Z
I40 PRINT# 5:X,Y,Z
ISO CLOSE 5
Questo programma apre il file MINIMEM come un file di uscita nella linea
IOO. Le righe da IIO a I3O accettano i valori dei dati immessi dalla tastie=
ra. La riga I40 registra questi valori nel file MINIMEM, e la riga I50 lo
A questo punto la consolle può essere spenta e il modulo può essere rimosso;
i dati sono conservati proprio come se fossero stati memorizzati in cassetta
o minidisco.
Il programma successivo legge i valori dei dati memorizzati nel file MININEM
e li visualizza sullo schermo.
200 OPEN 5: "MINIMEM"; SEQUENTIAL, FIXED, INPUT, INTERNAL
2IO INPUT 5:P.Q.R
220 PRINT P.Q.R
230 CLOSE 5
ESEMPIO EXPMEM 2:
IOO CALL CLEAR
IIO REM OPEN FILE FOR DISPLAY-TYPE, VARIABLE-LENGTH
120 CALL LOAD (-24574,16)
I30 OPEN I: "EXPMEN2", SEQUENTIAL, VARIABLE, DISPLAY, UPDATE
I40 FOR I = I TO 20
ISO PRINT I: "RECORD ": I: "WAS READ."
I60 NEXT I
170 RESTORE I
I80 FOR J =I TO 20
I90 INPUT I:AS
200 PRINT AS
2IO NEXT J
220 CLOSE I
```

Questo programma opre un file in EXPMEM2, scrive 20 records nel file li legge di ritorno e li visualizza sullo schermo. Notate la frase CALL LOAD alla riga I20, che precede la frase CPEN alla Riga I30, e la frase RESTORE alla riga I70, che ricolloca il file I al suo records iniziale.

NOTA: quando la consolle è spenta, ogni dato memorizzato nell'unità di espan= sione memoria viene distrutto.

#### CARICAMENTO E SALVATAGGIO DI PROGRAMMI'IN TI BASIC

Il modulo MINI NELORY è anche utile per memorizzare brevi programmi in TI BASIC o in linguaggio ASSEMBLER. Questi ultimi memorizzati su minidischi sono caricati scegliendo LOAD AND RUN nella lista di selezzione del MINI MEMORY, mentre i programmi in TI BASIC possono essere salvati o caricati usando le istruzioni SAVE e OLD rispettivamente. P
Il modulo MINI MEMORY può memorizzare quasi 4K bytes (ESATTAMENTE 4088 bytes) di dati nella sua RAM.

#### CARICAMENTO E MEMORIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA

La seguente procedura vi illustra come creare un programma -test- di una sola istruzione, conservarlo nel modulo, e poi ricaricarlo nella memoria della consolle. Per prima cosa, selezionate il TI BASIC ed immettete il programma.

IOO PRINT" THIS IS A TEST"

Memorizzate il programma immettendo l'instrizione SAVE MINIMEM

Dopo che il programma è stato memorizzato nel modulo potete spegnere la

consolle. A questo punto, anche se si rimuove il modulo, il programma

è conservato proprio come se fosse stato memorizzato su cassetta o mini=

disco. Come controllo se non volete spegnere la consolle, immettate

l'istruzione NEW per cancellare il programma. Per caricarlo nuovamente

in memoria immettete l'istruzione OLD MIMINEM. Per controllare che il

programma sia stato ricaricato immettete l'istruzione LIST.

#### UNIONE DI PROGRAMMI ASSEMBLER E FILE TI BASIC

Programmi ASSEMBLER e file TI BASIC non possono essere memorizzati simultanea= mente nel modulo MINI MEMORY. Se il MODULO MINI MEMORY e l'unità di espansione di memoria sono entrambi disponibili, potete mescolare programmi in ASSEMBLER e programmi in TI BASIC con le seguenti, restrizioni:

Il modulo MINI MEMORY può essere usato solo per memorizzazioni in linguaggi ASSEMBLER, potete anche memorizzare programmi in ASSEMBLER nel segmento di 8K dell'unità di espansione.

Il segmento di 24K dell'unità di espansione di memoria può essere usato per file TI BASIC.

ATTENZIONE Se dati TI BASIC sono memorizzati nel modulo MINIMEM l'unità di espansione non può essere usata per programmi in ASSEMBLER. Se avete entrame bi sia il modulo MINIMEM che l'unità di espansione e volete mescolare programe mi in ASSEMBLER e in TI BASIC, usate il seguente procedimento per evitare la distruzione dei dati o dei programmi.

Inizializzate il modulo MINIMEM con EASY BBG e il comando RE-INITIALIZE, o con il TI BASIC con il comando INIT (vedi subprogrammi aggiuntivi)
Poi dal TI BASIC usate il comando OPEN per aprire un file nell'espansione di memoria (EXPMEM2) per la memorizzazione dei dati. Caricate i programmi in ASSEMBLER (vedi caricamento di programmi in ASSEMBLER).

#### SUBPROGRAMMI TI BASIC AGGIÚNTIVI

Diversi supprogrammi inclusi nel modolo MINIMEM forniscono la possibilità di interfaccia tra programmi in linguaggio ASSEMBLER e in TI BASIC. Questi subprogrammi sono (INIT,LOAD,LINK,PEEK,PEEKV,POKEV,CHARPAT) ogni subprogramma è trattato in questa sezione.

# SUBPROGRAMMA INIT

Formato : CALL INIT

La frase di chiamata del subprogramma INIT non ha argomenti oltre CALL INIT. Raccomandiamo di usare generalmente CALL INIT nell'istruzione di programma o come comando prima dei subprogrammi LOAD o LINK. Il subprogramma INIT inizializza la memoria CPU per sottoprogrammi in linguaggio ASSEMBLER e reinizializza le tabelle interne nel modulo MINIMEM. Controlla se l'unità di espansione è collegata, se collegata imposta i corispondenti valori di tabel= la nel modulo MINIMEM per rendere possibile l'accesso all'unità di espansione. ATTENZIONE: CALL INIT cancella tutti i programmi o dati dal modulo MINIMEM. Dal momento che il modulo MINIMEM contiene una sua alimentazione interna il modulo non deve essere inizializzato ogni volta che la consolle centrale é accesa. Il subprogramma INIT deve essere usato solo se volete reinizializ= zare la memoria del modulo.

ATTENZIONE Il modulo MINIMEM trattiene solo i dati contenuti nel modulo stesso ogni dato nell'unità di espansione va perduto al suo spegnimento.

#### SUBPROGRAMMA LOAD

Il subprogramma LOAD serve a due scopi. Carica programmi in ASSEVBLER nella memoria CPU. Carica direttamente dati nella memoria CPU. Formato CALL LOAD("nome del file da caricare")

Questo formato carica programmi o dati in linguaggio ASSEMBLEA per la successiva esequzione con il comando LINK. Il nome del file può essere ogni valida espressione di stringa e specifica quale file deve essere caricato.

Un codice in linguaggio macchina (programma prodotto da una conpilazione) rilocabile é caricato al primo indirizzo disponibile. Un objet code assoluto é caricato all'indirizzo assoluto specificato nell objet code (codice oggetto) Non viene riservato spazio a meno che la lunghezza non sia descritta nel campo "O-tag". Il caricamento di dati in memoria usata dall'interprete TI BASIC può causare il blocco del sistema. Ese state usando solo il modulo MININEM senza l'unità di esoansione collegata e accesa, il primo programma in linguaggio ASSEMBLER é caricato cominciando da > 7II8 il minimo indirizzo disponibile nella RAM del modulo. Se l'unità di espansione é collegata e accesa il primo programma ASSEMBLER viene caricato a partire da > A000 l'indirizzo iniziale del più alto segmento di memoria dell'espansione. Successivi programmi sono caricati sequenzialmente.

# Formato CALL LOAD (indirizzo, valore)

Quando il subprogramma LOAD viene usato per caricare dati nella memoria CPU dovrebbe essere specificata una lista di valori interi (chiamata lista POKE) La lista POKE dovrebbe iniziare con un indirizzo tra O(>0000) e 32767(>7FFF) o un indirizzo tra -I(>FFFF) e -32768(>8000) seguita da una lista di numeri interi da usarsi come valore di un byte. Questa lista di dati viene caricata in locazioni consegutive a partire dall'indirizzo dato. Una stringa vuota("") separa l'ultimo byte di una lista POKE dalla successiva. L'indirizzo di una lista POKE é assoluto e i dati non sono rilocabili.

Se un programma é caricato tramite una lista POKE deve essere caricato anche il suo nome per essere poi chiamato con il comando LINK. Il nome del programma e il suo indirizzo sono aggiunti nella tavola REF/DEF nella memoria del modulo nel modo seguente. Primo, il primo indirizzo libero nel modulo (FFAM) e l'ultimo indirizzo libero nel modulo (LFAM) devono essere letti dalla memoria per mezzo del comando PEEK. Gli indirizzi di queste 2 variabili sono >70IC e >70IE rispettivamente. Dopo aver verificato che ci sia abbastanza spazio (8 byte) per aggiungere un'altra etichetta alla tabella REF/DEF, sottramete 8 dal vecchio LFAM e imettete il nuovo valore in LFAM > 70IE usando l'istruzione CALL LOAD. Caricate il nome del programma (devono essere esattamente 5 bytes inclusi gli spazzi; poi l'indirizzo del programma (2 bytes) nello spazzio di 8 bytes aggiunti nella tavola REF/DEF.

Formato CALL LINK ("nome del programma")

Il subprogramma LINK trasferisce il controllo e a scelta una lista di para=
metri da un programma TI BASIC a un programma ASSEMBLER. Il nome del program=
ma é una espressione di stringa lunga da I a 6 caratteri che deve gia trovar=
si nella tavola BEF/DEF. La lista dei parametri é facoltativa. Questa lista
é usata quando é necessario che i parametri siano passati tra il programma
in linguaggio ASSEMBLER e il programma in TI BASIC. Potete far passare strin=
ghe o variabili numeriche o espressioni.

Passaggio di parametri dal programma chiamante al programma chiamato.

In dipendenza del fatto se un parametro é una variabile o una espressione il parametro giene fatto passare con il nome o con il valore.

Se una variabile viene fatta passare ad un programma in linguaggio ASSEMBLER si può cambiare il suo valore nel linguaggio ASSEMBLER così pure cambiando il valore della variabile nel programma principale. Se la variabile in una lista di parametri non é apparsa in precedenti istruzioni TI BASIC, l'interprete crea una tavola dei simboli di entrata.

Le espressioni sono fatte passare con il valore, dal momento che non sono direttamente associate con una variabile. Il valore di una espressione non può essere fatto ripassare al programma chiamante. Quando un elemento di matrice come A(9), é dato nella lista dei parametri, viene fatto passare come una variabile. Una matrice completa può essere fatta passare facendo seguire il nome del parametro da parentesi. Se la matrice à più di una dimensione∮ si deve porre una virgola tra le parentesi per ogni dimensione aggiuntiva. Per esempio, A() indica una matrice numerica ad una dimensione. EXTS(,,) rappresenta una matrice stringa a 3 dimensioni. Per precisare che variabili certe si devono usare solo per far passare un valore, ma non per ritornare risultati, la variabile deve essere inclusa tra parentesi. Per esempio, (SUMI) si riferisce al valore corrente della variabile numerica SUMI. (AS(5)) fa riferimento al valore dell'elemento matrice di stringa AS(5). Fate attenzione che matrici comlete non possono essere fatte passare con il valore ma devono essere fatte passare con il loro nome, cosi,(A()) non sarebbe ammissibile. Si può elencare in una lista di parametri un massimo di IS elementi.

Il subprogramma LINK esegue le seguenti azioni:

Valuta il nome del programma in linguaggio ASSEMBLER e la sua lunghezza (da I a 6 caratteri) e colloca questa informazione nello stack di memoria. Costruisce la lista degli argomenti, consistente in identificatori per ogni argomento della lista dei parametri e costruisce un ingresso di memoria stack per ogni argomento. Trasferisce il nome del programma all'area dove il programma di servizio possa accedervi e trasferisce il controllo al programma di servizio. Di ritorno, salta ad una routine di errore, se un errore è stato riconosciuto. Altrimenti, riporta a O l'ingresso stack usato durante l'esecuzione LINK e ritorna al programma chiamante TI BASIC.

Il subprogramma LINK passa informazioni sugli argomenti via lista dei para= metri in CPU RAM e lo stack dei valori in VDP RAM.

Gli identificatori degli argomenti, identificatori di vecchi stack e il numero degli argomenti nella lista sono localizzati nelle seguenti posizi= oni CPU RAM: Indirizzo > 7002 > 7011 identificatore di argomento, un byte per ogni argomento. > 8310 identificatore di un vecchio stack di valore dell'inte= rprete TI BASIC. > 8312 numero degli argomenti nella lista dei parametri. Il codice identificatore di argomento sono come segue: O espressione numeri= ca I espressione di stringa 2 variabile numerica 3 variabile di stringa 4 matrice numerica 5 matrice di stringa.

ESPRESSIONE NUMERICA La memoria di stack contiene il valore dell'espressione numerica. Il valore è espresso nolla registrazione in base IOO. Il primo byte è l'esponente di IOO. Se l'esponente è positivo è in eccesso di 64 Un esponente negativo è espresso con un valore minore di 64 nel primo byte. Gli altri 7 byte contengono da O a 99 in radice IOO. Se il numero è negativo la prima voce (2 byte) è il conplemento dei due numeri.

ESPRESSIONE DI STRINGA Un ingresso di stringa in memoria stack consiste nelle seguenti informazioni: byte 6-I>00IC byte 2>65(l'identificatore di stringa usato dall'interprete TI BASIC) byte 4-5 l'indice al valore della stringa nella memoria VDP byte 6-7 la lunghezza della stringa (il byte 6 dovrebbe essere sempre 0 dal momento che la lunghezza massima di stringa é di 255 caratteri. Downloaded from www.ti99iuc.it

VARIABILE NUMERICA La memoria stack contiene le seguenti informazioni: byte 0-I l'indice all'ingresso della tabella dei simboli della variabile nella memoria VDP byte 2 zero byte 4-5 l'indicatore al valore di 8 byte della variabile nella memoria VDP.

VARIABILE DI STRINGA Questo elemento é una variabile di stringa o un elemen= to di matrice di stringa. byte: 0-I l'indicatore dell'ingresso della tavola dei simboli della variabile in VDP RAM byte 2 > 65(identificatore di stringa usato dall'interprete TI BASIC) byte 4-5 l'indicatore del valore di stringa nella memoria VDP byte 6-7 la lunghezza della stringa.

MATRICI NUMERICHE byte 0-I l'indicatore d'ingresso della tabella dei simboli della matrice nella VDP byte 2 zero byte 4-5 l'indicatore dello spazio della matrice numerica. Lo sapazio di valore per una matrice numerica ha 2 byte per ogni dimensione che indicano l'indice massimo per quella dimensione. I valori degli elementi sono memorizzati in ordine sequenziale.

MATRICE DI STAINGA Quest'ingresso é simile a ll'ingresso per le matrici numeriche, solo il byte contiene >65. Lo sapazio en alore di una matrice di stringa contiene 2 byte per ogni dimensione indicante l'indice massimo seguito da un indicatore per ogni valore di elemento di matrice (valore di stringa) in VDP RAM. Notate che in una matrice numerica ogni elemento di matrice é memorizzato consecutivamente nella medesima area di memoria, mentre gli elementi di una matrice di stringa sono collocate in aree di memoria non contingue.

Quando un sottoprogramma in ASSEMBLER é richiamato dal TI BASIC per mezzo di una istruzione CALL LINK ,il controllo passa ad un sottoprogramma attra= verso una routine NAME LINK posta in un programma di servizio. Il programma chiamato da LINK trova il nome del programma nella tabella REF/DEF posta nell'ultima parte della memoria del modulo. Quando si carica un programma in ASSEMBLER il programma di caricamento aggiunge un ingresso di 8 byte alla tabella REF/DEF quando vede un'etichetta di REF o DEF. Questa tabella REF/DEF comincia da > 7FFF e scende > 7II8, il primo indirizzo libero (FFAM) nel modulo. La tabella REF/DEF é ricercata dall'indirizzo minimo. Perciò se si caricano 2 programmi col medesimo nome, si usa il secondo. Se il nome che fornite é più grande di 6 caratteri oppure se il programma chiamato da LINK non può brovare il nome nella tabella, ne risulata un errore. Il programma chiamato da LINK trasferisce il controllo al programma in ASSEMBLER con un comando 9900 branch/and-link (BL). Quando da un sottoprogramma LINK, si chiama un programma in ASSECBLER, l'area di lavoro é posta a > 7088 e l'indirizzo di ritorno é in RII di quell'area di lavoro. Prima di ritor= nare, il vostro programma dovrebbe cancellare il byte a >837C; altrimenti anche se il programma non à prodotto errore può essere visualizata una segnolazione di errore. Il progaramma in ASSEMBLER può attribuire nuovi valori a variabili numeriche o di stringa oppure ad elementi di matrici numeriche o di stringa con programmi di utilità forniti dal sistema. Questi programmi di utilità sono descritti nella sezione" routine di gestione sistema ". Ingressi sullo stack di valore che risultano da parametri fatti passare a mezzo dell'istroizione CALL LINK, sono cancellati automaticamente dal sub= programma LINK. Se manipolate direttamente lo stack di valore, comunque, dovete ripristinare lo stack al suo stato originale prima di ritornare il controllo al subprogramma LINK.

#### SUBPROGRAMMA PEEK

Formato: CALL PEEK(indirizzo, variabile)

Il subprogramma PEEK é usato per leggere i byte di CPU RAM direttamente nelle variabili TI BAGIC. Il parametro di indirizzo deve essere o un'espres= sione numerica o una variabile numerica. l'indirizzo é un valore decimale da -32768 a 32767, che rappresenta un valore intero di due byte. Indirizzi sopra > 7FFF sono scritti come numeri negativi, trattando il valore come un numero intero complemento dei 2. (Per esempio, per accedere a un indirizzo sopra 30757, soturaete 65536). La lista delle variabili deve consistere di variabili numeriche. Ogni byte consequtivo letto dalla memoria é assegnato ad ogni variabile nell'ordine elencato nella lista delle variabili. Una stringa nulla ("") separa u a sequenza PEEK dalla successiva cosicchè potete leggere ripetutamente diverse posizioni di memoria con una singola istruzione. Per esempio, l'istruzione CALL PEEK(8192,A,B,C(8),"",24576,X) legge tre bytes dall'indirizzo > 2000 e su; assegna i valori alle variabili A,B,C(8) consecutivamente; legge un byte dalla posizione > A000; e memorizza il valore nella variabile X. Il valore restituito é un valore di un byte ed é sempre conpreso tra 0 é 255.

#### SOTTOPROGRAMMA PEEKV

# Formato CALL PBEKV (indirizzo, variabile)

Il sottoprogramma PEEKV é usto per leggere bytes da VDP RAM. Lavora esatta=
mente come PEEK, tranne che PEEKV accede a VDP RAM invece che CPU RAM.
L'indirizzo é un valore decimale da O a I6383, e la lista delle variabili
é una lista di variabili numeriche che vengono a contenere i valori letti.
Notate che il VDP ha I6K di RAM, e tentando di accedere ad un'indirizzo
di memoria più alto di I6383 potreste dannegiare il sistema. Vedere il
sottoprogramma PEEK per maggiori informazioni.

#### SOTTOPROGRAMMA POKEV

# Formato CALL POKEV (indirizzo; variabile)

Il sottoprogramma PDKEV vi permette di modificare il valore nel VDP RAM. Lavora nello stesso modo di LOAD quando si usa LOAD si modifica la CPU RAM. L'indirizzo è un valore decimale Tra O a I6383, e var è una espressione numerica o una variabile numerica che contiene un ellore da porsi nella memoria VDP all'indirizzo specificato. Ogni valore specificato è memorizzato consecutivamente a partire dall'indirizzo dato. Per esempio, CALL POKEV(784, 30,30,30,"",2,V) cambia la tavola dei colori I6 nella tabella dei colori I8 (indirizzo 3IO a > 3I2 in VDP RAM), risolvendosi in un primo piano nero e sfondo grigio. Se il valore di V è I6Z, il carattere "A" appare nell'ango-lo in alto a sinistra dello schermo.

#### SUBPROGRAMMA CHARPAT

# Formato CALL CHARPAT(char-code,str-var)

Il subprogramma CHARPAT rimanda un identificatore di carattere (pætern) di I6 carattere che specifica la configurazione del codice di carattere. Il codice di carattere é ogni numero di carattere compreso tra 32 e I59. I codici di carattere da 32 a 95 (fino a I27 sul TI 99/4A) sono normalmente riservati ai caratteri ASCII e definiti inizialmente dall'interprete TI BASIC. L'espressione di stringa del codice di carattere é letta nella variabile di stringa (str-var). Questa espressione consiste di I6 caratteri di cifre

#### CARICAMENTO DI PROGRAMMI ASSEMBLER

esadecimali che rappresentano il carattere.

Se usate solo il modulo MINIMEM senza l'unità di espansione, il vostro programma carica direttamente nella RAM del modulo. Il primo programma del linguaggi ASSEMBLER é caricato apartire da)7II8 che é l'indirizzo disponibile più basso nella RAM del modulo. Alle volte si può desiderare di caricare un programma direttamente nel modulo mentre l'unità di espansione é collegata, oltrepassando la normale se quenza di caricamento. Per farlo é necessario rendere l'unità di espansione temporaneamente "invisibile" al sistema cancellando i valori nelle posizioni >7022 fino a >7029. Questi sono i valori che indicano la presenza dell'unità di espansione. Il modo più facile consiste nell'usare 2 comandi LOAD, uno con una lista POKE e uno che carichi il programma in ASSEMBLER nel modulo.

I programmi di servizio situati nel modulo MINIMEM possono essere richiamati da un programma in ASSEMBLER per accedere alle risorse dell'elaboratore e interfacciare con l'interprete TI BASIC. Nel modulo MINIMEM sono forniti due tipi di programmi di servizio. Un programma contiene una raccolta di programmi di utilità con cui collegarsi a routines ROM/GROM, esegue un esame della tastiera, accede al VDP ecc.

Un secondo programma contiene programmi di utilità di interfaccia in TI BASIC con cui un programma in ASSEMBLER può accedere a variabili passate attraverso un'istruzione CALL LINK. Questo programma contiene anche una routine di ricerca errore per rimandare eccezioni al TI BASIC.

#### PROGRAMMI STANDARD DI UTILITA

Tutti i programmi di servizio usano UTILWS ( indirizzo > 7092)

per registri di zona lavoro e tutti i parametri sono passati attraverso i registri della zona lavoro del programma chiamante. Per vostra comodità USAWSP (indirizzo > 7088) é riservato per l'insieme dei registri di zona lavoro del programma. Comunque ogni area di registro che fornite può essere usata per passare parametri.

Le seguenti sezzioni descrivono le convenzioni sul passaggio dati e la sintassi della frase di richiamo per ogni routine.

VDP single byte write-VSBW

Formato BLWP @VSBW uguaglia VSBW a >6024

Questo programma scrive un valore di un singolo byte su uno specifico indirizzo VDP RAM. RO L'indirizzo VDP RAM. RI Un valore di un byte nel byte più significativo del registro I.

VDP Multiple byte Write-VMBW

Formato: BLWP @VMBW uguaglia VMBW a>6028.

Questa routine scrive bytes multipli da CPU RAM a VDP RAM. RO indirizzo VDP RAM. RIindirizzo di partenza del BUFFER CPU RAM. R2 numero di bytes da scrivere.

VDP Single byte read\_VSBR

Formato: BLWP @VSBR uguaglia VSBR a > 6C2C

Questa routine legge un singolo byte da un'indirizzo VDP RAM specificato.
RO indirizzo VDP RAM. RI il valore letto da VDP RAM nel byte più significa=
tivo.

VDP Multiple bytes read-VMBR

Formato BLWP @VIJBR uguaglia VMBR > 6030

Questa routine legge bytes multipli da VDP RAM in CPU RAM.

80 indirizzo VDP BAM da cui leggere. RI indirizzo di partenza del BUFFER CPU BAM. B2 numero-di bytes da leggere.

VDP Write to register- VWTR

Formato: BLWP eVATR uguaglia VWTR a > 6034.

Questa routine scrive un valore di un singolo byte in ogni registro del VOP RAM. RO il byte meno significativo contiene il valore che deve essere scritto; il byte più significativo contiene il numero di registro VDP (da O a7) dove scrivere.

Formato: BLWP @KSCAN uguaglia KSCAN > 6020

Questo programma esamina una tastiera specificata e ritorna un codice chiave e uno stato. Le posizioni di memoria seguenti sono usate per comunicazioni tra il programma utente e la routine. > 8374 numero dell'unita di tastièra. Questo numero di un byte deve essere specificato dal vostro programma. Il significato di questo byte é lo stesso dell'unità chiave nel sotto programma TI BASIC KEY.>8375 ASCII valore del tasto premuto (un byte). > 8376 telecontrollo posizione Y (un byte).> 8377 telecontrollo X (un byte). > 837C GPL registro di stato (un byte). Il byte di stato GPL può essere provato prima che il codice chiave sia letto. Potete farlo con una istruzione CCC. Il bit 5 del byte di stato é settato se é stato premuto un tasto nell'ultima chiamata KSCAN. I bytes di stato GPL sono assegnati come segue:

H GT COND CASRY OVF 0 0 0 0 7 6 5 4 3 2 I 0

#### PROGRAMMI DI UTILITA ESTESA

Programmi di utilità estesi sono forniti per accedere a routines nella con= solle GROMs e ROMs. Questi programmi sono GPLLNK (collegamento a routines di GPL in GROM), XMLLNK (collegamento a routines in ROM), e DSRLNK (collega= mento a routines delle unità periferiche). Usando questi programmi dovete assicurarvi che i registri di lavoro GPL non siano cambiati che lo spazio di memoria usato dalla routine della consolle sia impostato appropriatamente che la routine ritorni correttamente al programma.

Collegamento a routines GROM situate in memoria. - GPLLNK

Formato: BLWP @GPLLNK uguaglia GPLLNK a > 6018
DATA consolle routine address

La routine GPLLNK imposta un flag interno per indicare che un programma GPL é stato chiamato da un programma in linguaggio ASSEMBLER, carica l'area di lavoro GPL(indirizzo > 83EO), salta al codice GROM ed esegue la routine GPL specificata da DATA. La routine GPL deve ritornare con un comando RTN per ritrasferire il programma al programma chiamante. Quando nella routine GPL si trova comando RTN, questo ritorna al programma del sistema. Il programma del sistema controlla il flag interno e trovandolo settato ritorna alla routine del linguaggio ASSEMBLER. Alcuni degli indirizzi delle routines GPL e le loro convenzioni di chiamata e di ritorno sono dati sotto. I nomi FAC, STAEK, e STATUS sono usati nelle seguenti descrizioni. FAC é assegnato a > 834A, STACK a > 836E, STATUS a > 837C. STATUS é il byte di stato GPL. E'organizzato nel modo seguente:

HI	GH	GREATER	CONDITION	CARRY	OVERFLOW	UNUSED
Bit	7	6	5	4	3	2,1,0

- Bit 7 bit alto. Controllato durante l'esecuzione dell'interprete GPL.
- Bit 6 Controllato dall'interprete GPL durante l'esecuzione del program=
  ma GPL. Downloaded from www.ti99iuc.it
- Bit 5 Bit di stato. Controllato dall'interprete GPL. La routine keyscan inserisce questo bit quando si trova una nuova chiave. Anche la routine DSR inserisce questo bit per indicare che non esiste un file.
- Bit 4 Bit di riporto. Controllato dall'interprete GPL.

La direttiva DATA specifica l'indirizzo della routine GPL da eseguirsi. Ogni routine é descritta sotto.

DATA > COI6 Carica l'insieme di caratteri standard in VDP RAM.

Input: FAC - indicatore dell'indirizzo di partenza in VDP RAM.

dove vengono caricati i caratterè.

Output: VDP RAM all'indirizzo specificato in FAC contiene l'insieme di caratteri standard.

DATA > 0018 Carica l'insieme di caratteri piccoli (per il modo TEXT) in VOP RAM

Input: Lo stesso di DATA 0016.

Output: " " " " " " " " " " " " " "

DATA >0020 Inserisce ed inizializza il sistema.

Inout: nessuno

Output: il sistema é inserito e inizializzato. Il suono e i circui= ti VDP sono cancellati; i valori di DEFAULT per i registri VDP, l'insieme di caratteri, la tabella dei colori, e il blocco di stato sono caricati. L'ampiezza VDP RAM disponibile é memorizzata in>8370.

DATA > 0034 Tono di accettazione. Emette un tono di accettazione per input. Non si richiede nessuna predisposizione di memoria prima di chiamare la routine.

DATA > 0036 Tono di risposta errata. Emette un tono di risposta errata.

Non si richiede predisposizione di memoria per la chiamata di routine.

DATA > 0038 Get string space routine. Assegna uno spazio di memoria in VDP RAM con un numero di bytes specificato. Questa routine non dovrebbe essere usata al di fuori delle operazioni TI BASIC. Se non c'é abbastanza spazio, la routine fà una raccolta di rifiuti, per eliminare temporancamente stringhe e poi riprova. Se non c'é ancora abbastanza zpazio la routine emette un messaggio di errore MELOBY FULL.

Input: Gli indirizzi > 830C e > 830D dovrebbero contenere il numero di bytes che devono essere assegnati.

Output: L'indirizzo > 83IC indica lo spazio di stringa assegnato e l'indirizzo > 83IA indica il primo indirizzo libero in VDP RAM. I 4 bytes agli indirizzi da > 8356 a > 8359 sono usati da questa routine. L'area FAC può essere distrutta se si fa una raccolta di rifiuti!

Nota: Benche questa routine sia destinata ad assegnare uno spazio di stinga in VDP RAM, é anche utile per assegnare spazio per il PAB e per data BUFFER richiesti da un DSR.

DATA > 003B Routine di bit inverso. Procura un immagine speculare di un byte di informazione. E'usata molto comunemente per formare un'immagine speculare di una definizione di carattere.

Input: FAC- indirizzo dei dati in VDP RAM.

FAC + 2 - numero di bytes da ivertire.

Output: Il numero specificato di bytes in VDP RAM sono bit invertiti; cioé bits 0 e 7, I e 6, 2 e 5, 3 e 4 sono scambiati.

Effetti secondari: CPU RAM da> 8300 a>8340 é cancellato.

DATA > 003D Routine di sevizio di unità in cassetta. Accede alla routine DSR di cassetta.

Input: Il PAB e il data BUFFER devono essre predisposti in VDP RAM prima della chiamata. L'offset dello schermo é > 60 per il TI BASIC e > 00 al di fuori della configurazione TI BASIC. L'indirizzo di partenza dello schermo deve essere > 00 per le risposte emesse dalla cassetta DSR. FAC é il nome dell'unità (per es. CSI). L'indirizzo > 8356 indica il primo carattere dopo il nome nel PAB. Gli indirizzi > 8354 e > 8355 sono la lunghezza del nome (per es.>0003 per CSI). La voce all'indirizzo > 8300 dovrebbe essere posta a>0000. L'indirizzo > 8360 deve essere posto a>08 ad indicare una chiamata DSR. Il byte di stato deve essere>00.

Cutput: Le risposte DSR per l'operazione della cassetta.

DATA > 004A Carica l'insieme di minuscole in VDP RAM.

Input e output sono le stesse che per il caricamento di altri set di caratteri. NOTA: questa routine si applica solo alla consolle TI = 99/4A.

Uno degli usi per la routine di collegamento GPL é chiamare i programmi in virgola mobile (floating - point routines) scritti in GPL da un programma ASSEMBLER. Il contenuto delle posizioni CPU RAM da > 834A a > 836F può essere usato quando questi programmi in virgola mobile sono chiamati, e le posizioni VDP RAM da > 03CO a > 03DF sono usate come area di BUFFER. Il byte di stato GPL riflette la condizione di calcolo. Tutti i valori dati di input output sono in formato virgola mobile. Quando capitano errori duran= te l'esecuzione di programmi in virgola mobile, sono indicati nella posi= zione CPU RAM > 8354. I codici di errorre sono dati sotto.

OI errore di eccedenza, 02 errore di sintassi, 03 eccedenza intera in conversione, 04 radice quadrata di un numero negativo, 05 numero negativo elevato a potenza non intera, 06 logaritmo di un numero negativo o 0, 07 argomento non ammissibile in funzione trigonometrica. I programmi in virgola mobile sono descritti sotto.

DATA > 0014 Converte un numero a virgola mobile in una stringa ASCII Input: FAC - valore a virgola mobile di 8 byte.

FAC + II - se posizionata a 0, la stringa di uscita é in formato BASIC altrimenti l'uscita é in modo fix che richiede dati in FAC + I2 e FAC + I3. FAC + I2 se I, esprime eccedenza dal campo di calcolo con +- EE...E. Il supero negativo di capacita é espresso come 0. FAC + I3 il numero di cifre da fissare alla destra del punto decimale

Un valore negativo disattiva id modo operativo fix.

Output: FAC - modificato

FAC + II il byte meno significativo dell'indirizzo dove é posizionata la stringa risultante. Il valore > 8300 deve essere aggiunto per otte=

nere l'indirizzo reale. FAC + I2 la lunghezza della stringa in bytes.

DATA > 0022 la più grande funzione intera ( INT ) - calcola il più grande numero intero contenuto nel valore.

Input: FAC il valore a virgola mobile.

Cutput: Il risultato.

Per numeri positivi, il numero intero é il valore arrotondato per difetto. Per numeri negativi, l'intero é il valore arrotondato per difetto +I. STATUS insieme in accordo con il risultato.

DATA > CO24 Routine di elavozione a potenza ( PWR ). Eleva un numero ad una potenza specificata.

Input: FAC il valore dell'esponente. STACK l'indicatore di STACK in VDP RAM che contiene il valore dI bitto byte.

Output: FAC il risultato in formato virgola mobile.

Questo é calcolato come EXP ( valore dell'esponente ) LOG(ABS(base)). STATUS insieme in accordo con il risultato. Condizioni di errore: numero negativo elevato a potenza non intera, e O elevato a potenza

negativa.

Effetti secondari: le posizioni > 8375 e > 8376 sono distrutte e il contenuto di una parola di > 836E é diminuita di 8. Anche gli indiriz=

zi FAC + I2 fino a FAC + I9 sono distrutti.

DATA > 0026 Routine di radice quadrata ( SQR ) calcola ra radice quadrata di un numero.

Input: FAC il valore di ingresso.

Output: FAC la radice quadrata del valore di ingresso.

STATUS insieme in accordo al risultato.

Effetti secondari: gli indirizzi > 8375 e > 8376 sono distrutti.

DATA > 0028 Routine dell'esponente (EXP) calcola il LOG naturale inverso del valore di ingresso.

Input: FAC il valore di ingresso.

Output: FAC il valore risultante.

STATUS insieme in accordo con il risultata.

Effetti secondari gli indirizzi > 8375 e > 8376 sono distrutti

DATA > 002A Routine di LOG naturale ( LOG ) calcola il LOG naturale di un numero.

Input: FAC valore di ingresso.

Output: FAC il LOG naturale del valore di ingresso.

STATUS insieme in accordo con il risultato.

Effetti secondari gli indirizzi>8375 e>8376 sono distrutti.

DATA > 002C Routine del coseno ( COS ) calcola il coseno di un numero Input: FAC il valore di ingresso.

Output: FAC il coseno del valore di ingresso.

STATUS insieme in accordo con il risultato.

Effetti secondari gli indirizzi > 8375 e >8376 sono distrutti.

DATA > 002E Routine del seno (SIN) calcola il seno di un numero

Input: FAC valore di ingresso.

Output: FAC il seno del valore di ingresso.

STATUS in accordo con il risultato.

Effetti secondari gli indirizzi >8375 e >8376 sono distrutti.

DATA > 0030 Routine di tangente ( TAN ) calcola la tangente di un numero.

Input: FAC il valore di ingresso.

Output FAC la tangente del valore di ingresso.

STATUS in accordo con il risultato.

Effetti secondari gli indirizzi >8375 e >8376 sono distrutti.

DATA > 0032 Routine di arco tangente (ATN) calcola l'arco tangente di un numero.

Input FAC la grandezza di ingresso.

Output FAC l'arco tangente del valore di ingresso.

STATUS in accordo con il risultato.

Effetti secondari gli indirizzi > 8375 e > 8376 sono distrutti.

#### COLLEGAMENTO A ROUTINES RESIDENTI IN ROM - XMLLNK

Formato: BLWP @XULLNK a > 60IC

DATA codice di routine della consolle.

Si può accedere alle routines nella consolle ROM attraverso la routine XMLLNK. Potete accedere ad una routine in consolle ROM in due modi. Un modo consiste nello specificare il codice di routine in una istruzione DATA. Il byte basso dell'istruzione DATA dovrebbe essere posto a O. Nella tabella seguente viene data una lista dei codici di routine XML che possono essre chiamati da un programma ASSEMBLER.

```
Codice Nome
              Funzione
06
      FADD
              Addizione in virgola mobile.
07
      FSUB
              Sottrazione "
80
      FMULT
              Moltiplicazione
      FDIV
              Divisione "
09
      FCOMP
DA
              Operazione di confronto in virgola mobile.
      SADD
CB.
              Addizione di stack
                                       **
      SSUB
\infty
              Sottrazione di stack
                                       **
CO
      SMULT
              Moltiplicazione di stack "
0E
      SDIV
              Divisione
OF
      SCOMP
                                .
              Confronto
IO
     CSN
              Converte una stringa in numero.
\mathbb{I}_{2}
     CFI
              Converte il formato a vircola mobile in un intero.
17
     VPUSHG
              Colloca un valore nello stack di valore.
8I
     VPOP
              Preleva un valore dallo stack di valore.
23
    CIF
              Converte un intero in virgola mobile.
```

Il codice XML, che é un byte singolo é diviso in un alto semi byte che contiene l'indirizzo di tabella XML, e in un basso semi byte che contiene l'indice dentro quella tabella. Ci sono I6 indirizzi di tabella definiti nello spazio di indirizzi CPU. L'alto semi byte specifica da quale delle I6 tabelle prendere l'indirizzo di arrivo, e il basso semi byte determina quale dei I6 indirizzi nella tabella deve essere usato. Ogni tabella può contenere fino a I6 indirizzi di punto di ingresso di 2 byte.

Un altro modo di accedere ad una routine nella consolle ROM é di specificare il suo indirizzo nell'istruzione DATA. Notate che il bit alto della parola DATA deve essere posto cosi che il programma del sistema riconosca questo dato come un indirizzo e non come un codice XML. Per esempio BLWP aXMLLNK DATA > 803A salta all'indirizzo ROM di consolle > 003A che é un programma di confronto in virgola mobile. FAC ( l'accumulatore in virgola mobile ) prende avvio all'indirizzo > 834A; ARG ( che contiene argomenti ) prende avvio all'indirizzo > 835C, e STACK é all'indirizzo > 836E. Il byte di STATUS é all'indirizzo > 837C. Ogni errore di eccedenza, eccetto in CFI ritorna OI all'indirizzo > 8354.

- DATA > 0600 Addizione in virgola mobile (FADD) addiziona due valori.

  Input: FAC primo valore. ARG secondo valore. Output. FAC risultato.
- DATA > 0700 Sottrazione in virgola mobile (FSUB) sottrae due valori.

  Input: FAC valore che deve essere sottratto. ARG valore da cui FAC é sottratto. Output: risultato.
- DATA > 0800 Moltiplicazione in virgola mobile (FMULT) moltiplica due valori.
  Input: FAC moltiplicatore. ARG moltiplicando. Output: risultato.
- DATA >0900 Divisione in virgola mobile (FDIV) divide due valori. Input: FAC divisore. ARG dividendo. Output: FAC risultato.
- DATA >0800 Conparazione in virgola mobile (COM) confronta 2 numeri in virgola mobile. Input: ARG primo argomento. FAC secondo argomento. Output: STATUS insieme in accordo con il risultato. Il bit alto é settato se ARG é logicamente più alto di FAC. Il più grande di un bit é settato se ARG é arittmeticamente più grande di FAC. Il bit= é settato se ARG e FAC sono uguali.
- DATA > OBCO Addizione di STACK di valore (SADD) addizionausando uno STACK In VDP RAM. Input: STACK indirizzo in VDP RAM dove é locato il termine di partenza. FAC valore terminale. Output: FAC risultato.
- DATA> COOO Sottrazione di uno STACK di valore (SSUB) sottrae usando uno STACK in VOP RAM. Input STACK l'indirizzo VOP RAM che contiene il termine di partenza. FAC valore che deve essere sottratto. Output FAC risultato della sottrazione.
- DATA > ODGO Miliplicazione di STACK di valore (SMULT) moltiplica usando uno STACK in VDP RAM. Input: STACK indirizzo VDP RAM che contiene il moltiplicando. FAC valore moltiplicatore. Output risultato.
- DATA > OECO Divisione di STACK di valore (SDIV) divide usando uno STACK in VDP RAM. Input: STACK indirizzo in VDP che contiene il dividendo. FAC valore divisore. Cutput: FAC: risultato.
- DATA > OF UO Confronto di STACK di valore (SCOMP) confronta un valore nello STACK VDP RAM con il valore in FAC. Input: STACK indirizzo VDP che contiene uno dei valori da comparare. FAC altro valore da comparare. Output: STATUS insieme in accordo con il risultato.Il bit alto é settato se il valore indicato dallo STACK é logicamente più alto di FAC. Il biù grande di un bit é settato se il valore indicato da STACK é aritmeticamente più grande di FAC. Il bit= é settato se i valori indicati da STACK e FAC sono uguali.

- DATA >1000 Converte stringhe in numeri (CSN) converte una stringa ASCII in un numero a virgola mobile. Input: FAC + I2 indirizzo della stringa in VDP RAM. Output: FAC risultato.
- DATA > I200 Converte un numero a virgola mobile in un intero (CFI).

  Input: FAC numero a virgola mobile da convertire. Output: FAC il valore intero . Il valore massimo é>FFFF. Se capita un overflow
  FAC + I0 (>8354) é settato in un codice di errore > 03 .
- DATA > I700 Colloca il valore nello STACK di valore (VPUSHG) Colloca un valore da FAC nello STACK.
- DATA > 1800 Preleva un valore dallo STACK di valore e lo pone in FAC (VPOP).
- DATA) 2300 Converte un intero in un numero a virgola mobile (CIF) Input: FAC il valore intero di una parola da covertire. Output: FAC risultato.

COLLEGAMENTO A PROGRAMMI DI SERVIZIO DELL'UNITA - DSRLNK

Formato: BLWP @DSRLNK uguaglia DSRLNK a > 6038

DATA codice di routine di consolle.

DSRLNK aggancia un programma in linguaggia ASSEMBLER ad alcuni programmi di servizio dell'unità (DSR) o a sotto programmi in ROM. I dati forniti sono 8 per il collegamento ad un programma di servizio DSR e IO per il collegamento ad un sottoprogramma. Prima di chiamare questa routine, si deve predisporre un PAB in VDP RAM. Un PAB é un blocco di memoria che contiene informazioni sul file cui si deve accedere. In aggiunta, gli indirizzi CPU RAM da >8356 a>8357 devono contenere un indicatore della lunghezza del nome dell'unità periferica o del sottoprogramma nel PAB. Dopo che la routine é stata eseguita l'informazione é ripassata al costro programma in linguaggio ASSEMBLER nell'area UTLTAB. NOTA: dal momento che la cassetta BSR é nell GROM, vi si deve accedere attraverso GPLLNK piuttosto che DSRLNK. Per accedere add una cassetta, usate BLWP @GPLLNK con DATA > 003D.

#### PROGRAMMI DI UTILINA DI INTERFACCIA TI BASIC

Questi programmi permettono ad un programma il ASSEMBLER di leggere o assegnare valori alle variabili passate in una lista di parametri da una istruzione CALL LINK in un programma TI BASIC. Queste routine di gestione sistema includono programmi di utilità di passaggio di argomenti e un programma di segnalazione di errori. Ogni programma di passaggio di argomenti usa il suo proprio spazio di lavoro, localizzato a >7092. Comunque, ogni parametro è passato attraverso lo spazio di lavoro del programma chiamante.

Le seguenti sezzioni descrivono le convenzioni di passaggio dati e la sintase si della istruzione di chiamata per ogni routine.

ASSEGNAZIONE NUMERICA NUMASG

Formato: BLWP @NULASG uguaglia NUMASG a >6040

Questa routine assegna un valore numerico ad una variabile numerica passata come un argomento. RO zero se si usa una variabile numerica semplice oppure un numero di elemento di matrice se si fa un assegnamento ad un elemento di matrice. RI numero di argomento come appare nella lista di CALL LINK.

834A area FAC contiene un valore a virgola mobile di otto byte da assegnare alla variabile. Se l'argomento richiesto non é una variabile numerica o un elemento di matrice numerica, viene emessa una segnalazione di errore.

ASSEGNAZIONE DI STRINGA - STRASG

Formato: BLWP @STRASG uguaglia STRASG a >6048

Questa routine assegna una stringa a una variabile di stringa passata come un argomento al programma in linguaggio ASSEMBLER. Questa routine: riserva spazio per la stringa in VOP RAM. Copia la stringa nel VDP RAM riservato. Assegna la stringa alla variabile selezionata. Modifica l'ingresso di STACK dell'argo=mento originale per indicare la nuova stringa. La stringa che deve essere assegn=ata, deve essere creata in RAM dal programma in linguaggio ASSEMBLER. Il primo byte della stringa contiene la lunghezza della stringa. Ai registri vengono atribuiti i seguenti valori. RO zero se una stringa é assegnata a una varia=bile di stringa semplice oppure un numero di elemento di matrice se assegna=ta ad un elemento di matrice. RI numero di argomento come appare nella lista CALL LINK. R2 indirizzo della stringa che deve essere assegnata. La stringa deve essere in RAM. Se l'argomento non é una variabile di stringa o un elemen=to di una matrice di stringa, é emessa una segnalazione di errore.

Downloaded from www.ti99iuc.it

GET. NUMERIC PARAMETER - NUMBEF

Formato: BLWP @NUMBEF uguaglia NUMBEF > 6044

Questo programma ricava il valore di un parametro numerico.

AC numero di elemento di matrice se l'argomento é una matrice numerica; altrimenti O. AI numero di parametro come appare nella lista CALL LINK.

834A area FAC l'indirizzo di partenza di un malore di otto byte del parametro numerico, restituito dalla routine di gestione sistema.

#### GET STRING PARAMETER - STRREF

Formato: BLWP (a)STRREF uguaglia STRREF a >604C


Questo programma ricava il valore di un parametro di stringa. Deve riservare spazio nella memoria RAM prima di chiamare questa routine, e il primo byte di questo BUFFER riservato deve contenere la lunghezza massima di buffer. Se la stringa non si inserisce, sità una condizione di errore . RO numero di elemento di matrice se l'argomento é una matrice di stringa; altrimenti zero. RI numero di parametro come appare nella lista degli argomenti di CALL LINK. R2 indirizzo del BUFFER che assegnate. Se la stringa si inserisce nel BUFFER vi viene trascritta seguendo il byte di lunghezza; il byte di lunghezza é modificato per riflettere la lunghezza attuale della stringa.

## SEGNALAZIONE DI ERRORE - ERR

Formato: BLWP @ERR uguaglia ERR > 6050

Questo programma trasferisce il controllo alla routine di segnalazione errori nell'interprete TI BASIC . RO codice di errore nel byte più signifi= cativo.

ATTENZIONE i codici di errore più piccoli di IO sono riservati al modulo MINIMEM. Quindi l'uso di questi codici nel programma può causare inprevedibili effetti secondari.



he Assembly Language routines presented in this article will let Home Computer users draw axes, plot curves, and even draw objects in perspective. The software, consisting of plotting routines for the Mini Memory Cartridge, accesses the powerful graphics capabilities of the TI-99/4A through TI BASIC.

The routines supplied in this package require either of the following peripheral configurations:

- Memory Expansion, cassette recorder, Mini-Memory, and assembled (object file) routines available on this issue's "99'er Magazine-On-Tape." [See page 69]
- Memory Expansion, disk system, Mini-Memory, Editor/Assembler, and source files (hand entered from listings included with this article.)

```
LEAR HOV
                                                                                 STATUS, STASAV
******************
                                                                                R11, ƏSAVR11
ƏCLEAR
                               SCAN
                                                                           MOV
                                             >000E
          > BIT1 <
                                                                           BL WP
                               SNT
                                       EQU
                                             >1 BOO
.
  PART ONE OF PLOTTING
                                                                           LMPI
                                                                                 GPLWS
                               STATUS
                                      FOU
                                             >837C
         ROUTINES
                                                                           MOV
                                                                                 25AVR11,R11
                                                                                                     AXIS
                                                                                                             DATA MREGS, AXIB1
                               VDPRD
                                             >8800
                                      EQU
....
      ***************
                                                                           MOV
                                                                                 SUTATES, VARATES
                               VDPRST
                                      EQU
                                             >8000
  BY JOE DEVINCENTIS, JR.
                               VDPWA
                                                                           RT
                                                                                                     AXIS1
                                                                                                             CLR
  99'ER VERSION 2.2.1ALMM
                               VDPWD
                                       EQU
                                             >BC00
                                                                                                             LI
                                                                                                                   R1,2
                               XP1
                                       FOU
                                                                                                             RI MP
                                                                                                                  ANUMREF
        TITL 'BIT HAP LINE
                                                                   GRAPH
                                                                           RI MP
                                                                                AVDPSET
                                       EQU
                               XP2
                                                                                                             LI
                                                                                                                  R2, FAC
                                                                           BL MP
                                                                                26RPAH1
                                       EQU
                                                                                                             LI
                                                                                                                  R3, ARB
        DEF
              DRAW
                                                                          LMPI
                                                                                GPLWS
                               YP2
                                                                                                             BL.
                                                                                                                  STRDATA
        DEF
              GCLEAR
                                                                   SCANIT
                                                                          BL
                                                                                 OSCAN
                                                                                                             CLR
                                                                                                                  RO
        DEF
              GRAPH
                                                                                STATUS, RO
                                       AORG ORIGIN
                                                                                                                  R1,1
                                                                                                             LI
                                                                                SCANIT
        DEF
              LAREL
                                                                           JNE
                               DELTAX
                                      DATA
                                                                                                             RI LIP
                                                                                                                  ANIMREF
        DEF
              MOVE
                                                                          LI
                                                                                RO. >0020
                               DELTAY
                                      DATA
                                                                                                             LMPI GPIMS
        DEF
              SCALE
                                                                          MOVB
                               SAVR11
                                      DATA
                                                                                EXEYCOD, RO
                                                                                                                  aFCOM
                                                                                                             BL
        DEF
              XAXIS
                                                                          CI
                                                                                RO. 'Q
                               STASAV DATA
        DEF
              VAXIS
                                                                           JNE
                                                                                SCANIT
                               VAL 255 DATA
                                            >4102,>3700,>0000
                                                                                                                LMPI HRERS
                                                                          LI
1
                                       DATA
                                            >0000
                                                                                RO. VDPRST
                                                                                                                HOVB
                                                                                                                      STATUS. RO
        REF
              NUMBEE
                               VAL191
                                            >4101,>5800,>0000
                                                                          R
                                                                                SVADR
                                      DATA
                                                                                                                ANDI
                                                                                                                      RO, >4000
        REF
              STRREF
                                                                          MOV
                                                                                22.R11
                                       DATA
                                            >0000
                                                                                                                      AXCON1
                                                                                                                JBT
                                                                                8R11
                               VDPREG DATA
                                            >8002, >81E0, >8206
                                                                                                                LI
                                                                                                                      RO, ERRBA
        EQU
                                       DATA
                                            >83FF, >8403, >8506
                                                                                                                      2ERRSYS
ADR
        EQU
                                       DATA
                                            >8717
                                                                                                        AXCON1
                                                                                                                MOV
                                                                                                                      DY. DYSAVE
ARG
        FOU
              >8350
                                                                  LABEL
                                                                          MOV
                                                                                OSTATUS, OSTABAV
                                       DATA O
                                                                                                                HOV
                                                                                                                      DY DYBAVE
        EQU
                                       DATA
                                                                          MOV
                                                                                R11, 2SAVR11
                               X 1
                                                                                                                LI
                                                                                                                      R2, ARB
BASE
              >8343
        EQU
                                                                          BLW
                                                                                QUABEL 1
                                       DATA
                                                                                                                LI
                                                                                                                      R3, SRE68
        EQU
                                                                                GPLWS
                               Y 1
                                       DATA
                                                                                                                BL.
                                                                                                                      STRDATA
CHAR
        EQU
                                                                          MOV
                                                                                25AVR11,R11
                               XSAVE
                                       DATA
                                                                                                                MOV
                                                                                                                      FLAB2, R1
CHRCNT
        EQU
                               YSAVE
                                       DATA
                                                                          HOV
                                                                                STASAV, STATUS
                                                                                                                SRA
                                                                                                                      R1,1
CNT
        EQU
                               XDOT
                                       DATA
                                            >4001,>0000,>0000
                                                                                                                AI
                                                                                                                      R1,1
COLOR
        EQU
                                       DATA
                                             >0000
                                                                                                                BLMP
                                                                                                                      acconvtr
COUNT
        FOU
                               YDOT
                                       DATA
                                             >4001,>0000,>0000
                                                                                                                HOV
                                                                                                                      RO, ax (FLAS
DELTAA EQU
                                       DATA
                                            >0000
                                                                          MOV
                                                                                STATUS, STASAV
                                                                                                                LI
                                                                                                                      R2. SREBS
DELTAB
        EQU
                               XMAX
                                       DATA
                                             >4102,>3700,>0000
                                                                          MOV
                                                                                R11, 25AVR11
                                                                                                                      R3, FAC
DRFLAG
        EQU
                                       DATA
                                            >0000
                                                                          BLMF
                                                                                PHOVE 1
                                                                                                                BL.
                                                                                                                      STRDATA
FRR
        EQU
              10
                               XMIN
                                       DATA
                                             >0000,>0000,>0000
                                                                          LWPI
                                                                                GPL WS
                                                                                                                HOV
                                                                                                                      FLAG2.R1
        EQU
ERRBA
              >1600
                                       DATA
                                            >0000
                                                                          HOV
                                                                                25AVR11.R11
                                                                                                                SRA
                                                                                                                      R1,1
ERRBS
        EQL
                               YHAX
                                       DATA
                                             >4101,>5800,>0000
                                                                          HOV
                                                                                SUTATES, VASATES
                                                                                                                ΑI
                                                                                                                      R1,1
ERRCOD EQU
              >8322
                                       DATA
                                             >0000
                                                                                                                      <u>aconvtr</u>
        EQU
              >1400
                                       DATA
ERRNO
                               YMIN
                                             >0000.
                                                    >0000,>0000
                                                                                                                MOV
                                                                                                                     RO, SX1 (FLA
        EQU
               >OOCE
                                             >0000
ERROR
                                                                                                                s
                                                                                                                      ax (FLAG4) .I
        EQU
               >1500
ERRSNM
                                                                  SCALE
                                                                          HOV
                                                                                STATUS. STASAV
                                                                                                                      RO, SDELTAX
              >2500
                               BUFFER BYTE
ERRUN
        FOU
                                                                          HOV
                                                                                R11. ƏSAVR11
                                                                                                                CLR
        EQU
               >834A
                                       BSS
                                             >FF
FAC
               >ODGO
                                                                                                                LI
FADD
        EQU
                                       EVEN
                                                                                                                     R1.3
                                                                                    OSCALE1
FCOM
        EQU
               >OD3A
                               CONREG
                                      BSS
                                             >20
                                                                                                                BLMF
                                                                                                                     ANAMREF
                                                                               LMPI
                                                                                    GPLWS
                                                                                                                     R1,2
FLAG4.FLAG4
FDIV
        EQU
               >OFF4
                               MKEGS
                                       BSS
                                             >20
                                                                                                                LI
                                                                               MOV
                                                                                    ƏSAVR11,R11
        EQU
                               PREGS
                                             >20
FLAG2
                                                                                                                HOV
                                                                               HOV
                                                                                    SUTATES, VARATUR
        EQU
                               SREGS
FLAG4
                                       BSS
                                                                                                                JEQ
                                                                                                                      AXCON2
FMUL
        EQU
              >0E88
                                                                                                                BRA
                                                                                                                     R1,1
FSUB
              >0D7C
        EQU
                                                                                                       AXCON2
                                                                                                               BLWF
                                                                                                                     aconvtr
        EQU
               >83E0
                               DRAM
                                       MOV
                                             PARATES, PUTATRE
GPLWS
                                                                                                                NEB
                                                                                                                     FLAS2
                                                                       XAXIS
                                                                               MOV
                                                                                    R11.25AVR11
               >8375
                                       MOV
                                             R11, 25AVR11
KEYCOD
        EQU
                                                                                                                     FLA64
                                                                                    astatus, astasav
Ro, MREBS+16
                                                                                                                NEB
                                                                               MOV
MASK
         EQU
                                       BL MP
                                            2DRAM1
                                                                                                                MOV
                                                                                                                     RO. BY (FLAS
                                                                               LI
               >2900
                                            GPLWS
MYPGT
        EQU
                                       LWPI
                                                                                                                HOV
                                                                                                                      RO, 3Y1 (FLA
                                                                               CLR
                                                                                    SRO4
                                       MOV
                                             25AVR11,R11
ORIGIN
        EQU
               >7118
                                                                                                                CLR
                                                                                                                     DELTAY (FL
                                                                               CLR
                                                                                    1RO
OVE
         EQU
               >8354
                                             STASAV, STATUS
                                                                                                                BL WE
                                                                                                                     2DRAMS
                                                                               RI LIE
                                                                                    2AY IS
PCT
               >2000
                                                                                                                     SXSAVE, SX
         EQU
                                                                                                               HOV
                                                                               LMPI
                                                                                    BPLWS
PGT
         FOU
               >0000
                                                                                                                     SYBAVE, SY
                                                                                                                HOV
                                                                               MOV
                                                                                    SUTATES, VASATES
PNT
         EQU
               >1800
                                                                                    28AVR11,R11
                                                                               MOV
                                                                                                               PAGE
```

```
R11, 25AVR11
     PARTAGE SUTATES
MOV
     RO, MREBS+16
LI
     R1,2
MOV
     R1, #R0+
SLA
     R1,1
MOV
     R1, $R0
RI ME
     BIXAG
     BPLWS
LWPI
     STASAV, SSTATUS
HOV
HOV
     95AVR11, R11
```

PIXAY

MOV

```
> BIT2 <
                                DRAW4
                                        ABS
                                              ODELTAX
  PART TWO OF PLOTTING &
                                        ABS
                                              ODELTAY
         ROUTINES
                                              SDELTAY, SDELTAX
*****************
                                        JBT
                                              DRCON1
8 99'ER VERSION 2.2.1ALHH
                                        MOV
                                              DELTAX, DELTAA
                                              DELTAY, DELTAB
                                        MOV
$LINE 0002
                                        MOV
                                              A,X6
CLEAR DATA MREGS.CLEAR!
                                        HOV
                                              ay, B
CLEAR1 LI
             R1, MYPGT
                                        CLR
                                              DRFLAG
       LI
             R2,>1800
                                        JHP
                                              DRCON2
CLCON1 CLR
            *R1
                                DRCON! MOV
                                              DELTAX.DELTAB
        INCT R1
                                        MOV
                                              ODELTAY, DELTAA
        DECT R2
                                                                         BLMP
                                                                              STRREF
                                        HOV
                                              ax.B
        JNE
             CLCON1
                                                                         MOV
                                                                              ex, xP1
                                        MOV
                                              A,YG
        CLR
             ЭX
                                        SETO
                                                                         CI
                                                                               XP1,256
                                             DRFLAG
        CLR
             24
                                                                         JLT
                                                                              LBCON1
                                DRCON2 C
                                              ex,ex1
        LI
             R2. VAL255
                                                                         RTWP
                                        JLT
                                              DRCON3
             R3, XMAX
ƏTRDATA
        LI
                                                                 LBCON1 CI
                                                                               XP1,>8000
                                        SETO R2
        BL
                                                                         .11.
                                                                              LBCON2
                                        JMP
                                              DRCON4
             R2, VAL191
        LI
                                                                         RTWP
                                DRCON3 LI
                                              R2,1
             R3, YMAX
                                                                 LBCON2 MOV
                                                                              ay, YP1
        LI
                                DRCON4 C
                                              3Y, 9Y1
             STRDATA
                                                                         CI
                                                                               YP1,192
        BL
                                              DRCONS
                                        JLT
             R3,>4001
                                                                         JLT
                                                                              LBCON3
        LI
                                        SETO R3
             R3, axpor
        HOV
                                              DRCONA
                                                                 FBCON2 CI
                                                                               YP1,>8000
        MOV
             R3, aypor
                                DRCON5 LI
                                              R3, 1
                                                                         JL
                                                                              LBCON4
        CLR
             DIMIN
                                DRCON6 MOV
                                              DELTAA, COUNT
        CLR
             SYMIN
                                                                         RTMP
                                        INC
                                              COUNT
                                                                 LBCON4 CLR
                                                                              CHRONT
        LI
             R1,3
                                              DEL TAB. RO
                                        MOV
                                                                         MOVB aBUFFER, CHRCNT
             R2.2
                                        SIA
                                              RO, 1
CLCON2 CLR
             PXDOT (R2)
                                                                         SHPR
                                                                              CHRCNT
                                              DELTAA, RI
                                        MOV
             SYDOT (R2)
                                                                         NEB
                                                                               YP 1
        CLR
                                              R1,R0
                                        S
                                                                               YP1,191
        CLR
             DIMIN(R2)
                                                                         AI
                                        MOV
                                              RO, ERR
                                                                              XP1,3
        CLR
             SYMIN (R2)
                                                                         SRA
                                              R1.RO
                                        S
                                                                              YP1,3
                                                                         SRA
        INCT R2
                                        HOV
                                              DELTAB, R1
                                                                               YP1,5
        DEC
             R1
                                                                         SIA
                                        SLA
                                              R1,1
                                                                               XP1, YP1
       JNE
             CLCON2
                                                                         Δ
                                REDRW1 MOV
                                              DRFLAB, DRFLAB
       RTHP
                                                                         NOV
                                                                              YP1, ADR
                                        JNE
                                              REDRW2
                                                                              CHRCNT, YP1
                                                                         A
                                        HOV
                                              A, ax
                                                                         CI
                                                                               YP1,768
                                        MOV
                                              B. 2Y
CONVTR DATA CONREG, CONVT1
                                                                         JL
                                                                              LBCON5
                                              REDRM3
                                        JHP
                                                                         LI
                                                                              R6,768
                                REDRW2 MOV
                                              A, ay
CONVT1 MOV
             22(R13),R5
                                                                         S
                                                                              R6, YP1
                                        MOV
                                              B, ax
       CI
             R5, 1
                                                                         MOV
                                                                               YP1, CHRCNT
                                REDRWS BLWP
                                              PLOT
       JNE
             CVCONI
                                                                 LBCON5 LI
                                                                               R7, BUFFER+1
                                        MOV
                                              ERR, ERR
       CLR
             R5
                                                                               ADR, 3
                                                                         QI A
                                        JGT
                                              CHNG
                                                                         Δī
                                                                               ADR, HYPST
        CLR
              RA
                                           A
                                                 R1.ERR
                                                                 LLOOP1 CLR
                                                                               CHAR
        JMP
              CVCDN2
                                           JMP
                                                 INCR
                                                                         HOVB
                                                                              BR7+, CHAR
CVCON1 LI
              R5, 16
                                   CHNG
                                                 DRFLAB, DRFLAB
                                           MOV
                                                                              CHAR
        LI
              R6,8
                                                 REDRW4
                                                                         CI
                                                                               CHAR, 32
                                           JNE
CVCON2 LI
              R2, FAC
                                                                               LBCON6
                                                                         JHE
                                           A
                                                 R3.B
        LI
              R3, AR6
                                                 REDRW5
                                                                         CLR
                                                                               CHAR
        BL
              ƏTRDATA
                                   REDRW4
                                                 R2,B
                                                                         JHP
                                                                               LBCONG
        LI
              R2, XMIN
                                   REDRW5
                                                 RO, ERR
                                                                               CHAR, 127
                                           A
                                                                         CI
        A
              R5, R2
                                   INCR
                                           MOV
                                                 DRFLAB, DRFLAB
                                                                         JLE
                                                                               LBCON7
        LI
              R3, FAC
                                                                               CHAR, 127
                                           JNE
                                                 REDRW6
                                                                         LI
        P4
              STRDATA
                                                                 LBCON7 AI
                                                 R2, A
                                                                               CHAR, -32
                                           A
        I MPI
              GPLMS
                                           JMP
                                                 REDRW7
                                                                         BLA
                                                                               CHAN, 3
              aFquin
        Rí
                                   REDRW6
                                           A
                                                 R3,A
                                                                 LBCONB AI
                                                                               CHAR, CHRTEL
        LWPI
             CONREB
                                                                               CNT, B
                                   REDRW7 DEC
                                                 COUNT
                                                                         LI
              R2,FAC
        LI
                                                 REDRW1
                                           JNE
              R3. ARB
        LI
                                                                 LLOOP2 SOC
                                                                               SCHAR+, SADR+
                                           MOV
                                                 ax1,ax
              STRDATA
        BL
                                                                         CI
                                                                               ADR, MYPET+>1801
                                           MOV
                                                 971,97
              R2, XDOT
        LI
                                                                         JL
                                                                               LBCON9
                                           RTMP
              R6,R2
        A
                                                                         RTHP
              R3.FAC
                                                                 LBCQN9 DECT CNT
        LI
              STRDATA
        BL
                                                                         JNE
                                                                               LL00P2
                                   ERRSYS MOV
                                                RO, DERRCOD
        LWPI GPLWS
                                                                         DEC
                                                                               CHRCNT
                                           LWPI GPLWS
              aFDIV
        BL
                                                                         JNE
                                                                              LL00P1
                                           LI
                                                 R11,>000E
              ace I
                                                                               RO, >FF00
        BL.
                                                                         LI
                                           MOV
                                                 #R11,R11
        LWPI CONREG
                                                                         MOVB RO, SBUFFER
                                           R
                                                 SERROR
        MOV
             OFAC, $R13
                                                                         RTWP
        RTWP
                                   GRPAH1 DATA MREBS. GRPAH2
                                                                         DATA HREGS, MOVE2
                                                                 HOYE1
        DATA MREGS, DRAW2
DRAWI
                                   GRPAH2 CLR
                                                 RO
DRAW3
        DATA SREBS, DRAWA
                                                                 MOVE2
                                                                         CLR
                                                                              RO
                                           BL
                                                 SVADW
                                                                         LI
                                                                              R1.1
                                           LI
                                                 R1,>1800
                                                                         BLWP
DRAW2
        CLR
                                                                              ANLIMREF
             RO
                                           LI
                                                 R2. MYPGT
                                                                         BLWP SCONVTR
        LI
              R1.1
                                    GRCON1 MOVB #R2+, aVDPMD
        BLWP
                                                                         HOV
                                                                              RO, ax
              ANUMREF
                                           DEC
                                                 RI
                                                                         CLR
                                                                              RO
        BLWP
              ƏCONVTR
                                           JNE
                                                 BRCON1
              RO, ax1
                                                                         LI
                                                                               R1,2
        MOV
                                           RTWP
                                                                              MUHREF
                                                                         BL HP
              ax, Ro
        S
                                                                         BLWP aCONVTR
        HOV
              RO, DELTAX
                                                                         MOV RO, ay
        CLR
              RO
                                    LABEL1 DATA MREGS, LABEL2
                                                                         RTHP
        LI
              R1,2
        BLMP
              HUMREF
                                    LABEL2 CLR
                                                 RO
                                                                 .
        BL HP
             aconvtr
                                                 R1,1
                                           LI
                                                                         PAGE
        MOV
             RO, avi
                                                 R2, >FF00
                                           LI
        8
              ay, Ro
                                           MOVB R2, SBUFFER
        HOV
             RO, DELTAY
                                                 R2, BUFFER
                                           LI
```

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

```
******************
 99'ER VERSION 2.2.1ALMM
8LINE 0002
PLOT
       DATA PREBS, PLOTI
PLOT1
       MOV
            ex, xP1
        CI
             XP1,256
        JLT
             PLCON1
        RTHP
PLCON1 CI
             XP1,>8000
             PLCON2
       RTHP
PLCON2 HOV
             ay, YP1
                                                                         R9,>0100
                                                                                              JNE
                                                                                                    VDCDN2
         CI
               YP1,192
                                        BL
                                             STRDATA
                                                                   LI
                                                                                              LI
                                                                                                    RO. PNT
                                                                   CB
                                                                         R9. 20VF
         JLT
              PLCON3
                                        LI
                                             R2, XDOT
                                                                                                    BVADW
                                                                   JNE
                                                                         SCCDN2
                                                                                              BL
         RTWP
                                        A
                                             R5,R2
                                                                   LI
                                                                         RO. ERRNO
                                                                                                    R3,3
 PLCON3 CI
               YP1,>8000
                                        LI
                                             R3, ARG
                                                                                              LI
                                                                                      VDCON3 CLR
                                                                   8
                                                                         DERRSYS
                                                                                                    R1
         JL
               PLCON4
                                              STRDATA
                                                                                                    R2, 256
                                                           SCCON2 CLR
                                                                                              LI
                                                                         R7
         RTHP
                                        LWPI
                                             GPLWS
                                                                   CLR
                                                                                      VDCON4
                                                                                              HOVB
                                                                                                    R1, OVDPWD
                                                                         RB
 PLCON4 MOV
               XP1, XP2
                                              əFDIV
                                                                                               AI
                                                                   HOVB
                                                                        SFAC, R7
                                                                                                    R1,>0100
        NEG
               YP1
                                        LWPI
                                             MREGS
                                                                   SHPB
                                                                                              DEC
                                                                                                    R2
                                                                        ƏFAC
         ΑI
               YP1,191
                                        LI
                                             R2, FAC
                                                                                              JNE
                                                                                                    VDCON4
                                                                   MOVB
                                                                        OFAC, RB
        MOV
               YP1, YP2
                                        LI
                                             R3, XDOT
                                                                                              DEC
                                                                                                    R3
         SRA
               YP1,3
                                        A
                                             R5,R3
                                                                   ABS
                                                                        R7
                                                                                                    VDCON3
                                                                                              JNE
                                                                   ARS
         SLA
               YP1,5
                                        BL.
                                              OTRDATA
                                                                        RA
                                                                                              RTWP
         SRA
               XP1,3
                                                                   MOVB RB, OFAC
                                        B
                                              1R10
         MOV
               YP1, ADR
                                                                   SWPB 2FAC
                                                                                      1
               XP1, ADR
                                NUMBET HOV
                                                                   MOVB R7, OFAC
                                             R11,R10
         SLA
               ADR, 3
                                                                   LI
                                                                         R2,FAC
                                                                                      1
                                        CLR
                                             RO
         ANDI
              YP2, >0007
                                        LI
                                             R1,2
                                                                   LI
                                                                         R3, XDOT
                                                                                              PAGE
               YP2, ADR
                                                                         R5, R3
                                             R5, R1
                                        Α
                                                                         STRDATA
               ADR. HYPGT
                                             R2,FAC
         AI
                                        LI
         MOVE SADR. CHAR
                                             R3, XMAX
                                                                         #R10
                                        LI
         ANDI XP2, >0007
                                        A
                                             R6.R3
         MOV
               ADR, R4
                                             MUNREF
                                        RI LIP
                                                                         #R2+,#R3+
                                                           TRDATA MOV
         MOV
               XP2,RO
                                        BL.
                                             ATRDATA
                                                                         $R2+, $R3+
$R2+, $R3+
         LI
               MASK, >8000
                                        DEC
                                             RI
                                                                   MOV
                                                                   MOV
         SRC
               MASK, 0
                                        LI
                                              R2,FAC
                                                                         #R2, #R3
         MOV
               R4, ADR
                                        LI
                                              R3, XHIN
                                                                   MOV
         SOC
               MASK, CHAR
                                        A
                                              R6, R3
                                                                   RT
         MOVE CHAR, SADR
                                        BL MP
                                             ANLIMREF
                                                           •
                                        BL.
                                             ATRDATA
                                                           1
                                        LI
                                              R2, XMAX
                                                           VADM
                                                                   ORI RO,>4000
                                        A
                                              R6, R2
                                                           VADR
                                                                   SMPB RO
 SCALE 1 DATA MREGS. SCALE2
                                        LI
                                              R3, ARB
                                                                   HOVB RO, SVDPMA
                                              STROATA
                                                                   SWPB RO
                                                                   MOVB RO, OVDPWA
                                        LHPI
                                             GPLWS
 SCALE2 CLR
               R5
         CLR
                                        BL
                                              OFCOM
                                                                   RT
               R6
                                        LMPI MREGS
         BL
               ONUMBET
               R5,2
         LI
                                        HOVB
                                             STATUS, RO
                                                           VDPSET DATA MREGS, VDP1
                                        ANDI
                                             RO, >4000
         LI
               R6, 16
               PHUMBET
                                        JGT
                                              SCCON1
         BL
                                                                         R2, VDPRES
         CLR
                                                           VDP1
               R5
                                              RO, ERRBA
                                                                   LI
                                        LI
         CLR
               R6
                                              DERRSYS
                                                                   LI
                                                                         R1,7
                                                                         $R2+,R0
         BL
               WINSTIB
                                SCCON1 B
                                                           VDCON1 HOV
                                              $R10
                                                                         2VADR
         LI
               R5,8
                                                                   BL.
         LI
               R6, 16
                                NUMBUB HOV
                                                                   DEC
                                                                         R1
                                              R11,R10
                                                                         VDCON1
               ANI IMBLIB
         PA
                                        LI
                                              R2, XMIN
                                                                   JNE
                                                                         RO, SNT
         CLR
               R5
                                        A
                                              R6, R2
                                                                   LI
               VIDMUMS
                                                                         R1.>D000
         BL.
                                        LI
                                              R3, FAC
                                                                   LI
               R5,8
                                                                         SVADW
         LI
                                                                   BL
                                        BL.
                                              STRDATA
               SNUMBIV
                                                                         R1, OVDPWD
                                                                   HOVE
         RI.
                                        LI
                                              R2, XMAX
         RTWP
                                                                         RO, PCT
                                              R6,R2
R3,ARB
                                                                   LI
                                        Α
                                                                         SVADW
                                        LI
 NUMDIV HOV
               R11,R10
                                              STRDATA
                                                                   LI
                                                                         R1, COLOR
                                        BL.
               R2, VAL255
R5, R2
                                        LHPI
                                              GPLWS
                                                                         R2, >1800
```

af gub

MRE68

BL.

VDCON2 HOVB R1, 2VDPWD

R2


DEC

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* > BIT 3< # PART THREE OF PLOTTING # ROUTINES

LI

R3, FAC

A





# Thanks to 99'er: Franco Gonzato (Francomputer) Carlo Randone Gianfranco Gunnella

for the magazines and scanning.

- Scanning and Reworking by: T199 Italian User Club in the year 2020. (info@ti99iuc.it)

Downloaded from www.ti99iuc.it

